WISSENSDATENBANKARTIKEL

Den Hover-Effekt für Kacheln konfigurieren

2026 © Vitextra SIA. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss

Für die Zwecke dieses Haftungsausschlusses:

- **Das Unternehmen** (in diesem Haftungsausschluss entweder als „das Unternehmen“, „wir“, „uns“ oder „unser“ bezeichnet) bezieht sich auf Vitextra SIA, LV-1009 Riga, Matīsa iela 61 – 25.
- **Dokument** verweist auf den Wissensdatenbank-Artikel.
- **Sie** sind die Person, die auf das Dokument zugreift, bzw. das Unternehmen oder eine andere juristische Person, in deren Namen eine solche Person auf das Dokument zugreift oder es nutzt.
- **Die Website** verweist auf Vitextra, zugänglich über https://vitextra.com

Haftungsausschluss

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen nur der allgemeinen Information.

Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen im Inhalt des Dokuments.

In keinem Fall haftet das Unternehmen für besondere, direkte, indirekte oder zufällige Schäden oder für Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des Inhalts des Dokuments ergeben, unabhängig davon, ob es sich um eine Klage aufgrund von Vertrag, Fahrlässigkeit oder anderen Delikten handelt. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt des Dokuments jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ergänzen, zu streichen oder zu ändern.

Haftungsausschluss für Fehler und Auslassungen

Die in dem Dokument enthaltenen Informationen dienen lediglich als allgemeine Orientierungshilfe zu Fragen von Interesse. Daher können Fehler auftreten, auch wenn das Unternehmen alle Vorsichtsmaßnahmen ergreift, um sicherzustellen, dass der Inhalt des Dokuments aktuell und korrekt ist. Außerdem kann es angesichts der sich ändernden Gesetze, Regeln und Vorschriften zu Verzögerungen, Auslassungen oder Ungenauigkeiten bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen kommen.

Das Unternehmen haftet nicht für etwaige Fehler oder Auslassungen oder für die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben.

Haftungsausschluss für faire Nutzung

Das Unternehmen darf urheberrechtlich geschütztes Material verwenden, das der Urheberrechtsinhaber nicht ausdrücklich genehmigt hat. Das Unternehmen stellt dieses Material für Kritik, Kommentare, Berichterstattung, Schulung, Wissenschaft oder Forschung zur Verfügung.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies eine „faire Nutzung“ von urheberrechtlich geschütztem Material im Sinne von Abschnitt 107 des US-Urheberrechtsgesetzes darstellt.

Wenn Sie urheberrechtlich geschütztes Material aus dem Dokument für Ihre eigenen Zwecke verwenden möchten, die über eine angemessene Nutzung hinausgehen, müssen Sie die Erlaubnis des Urheberrechtsinhabers einholen.

„Benutzung auf eigene Gefahr“ Haftungsausschluss

Alle Informationen in diesem Dokument werden im Ist-Zustand zur Verfügung gestellt, ohne Garantie auf Vollständigkeit, Genauigkeit, Aktualität oder auf die Ergebnisse, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben, und ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für Leistung, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Das Unternehmen haftet weder Ihnen noch anderen gegenüber für Entscheidungen oder Handlungen, die im Vertrauen auf die Informationen des Dienstes getroffen wurden, noch für Folgeschäden, besondere oder ähnliche Schäden, selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Kontaktieren Sie uns

Wenn Sie Fragen zu diesem Haftungsausschluss haben, können Sie uns per E-Mail kontaktieren: support@vitextra.com.

Inhaltsverzeichnis

Einführung 4

Den Effekt aktivieren 4

Die neun Effekte 5

Dauer 6

Tastatur und Barrierefreiheit 6

Empfohlene Einstellungen 7


Einführung

Eine Kachel, die reagiert, wenn der Mauszeiger sie erreicht, sagt dem Besucher „das ist eine Schaltfläche", bevor er klickt. Smart Tiles bietet neun solcher Reaktionen, von einem sanften Abdunkeln bis zur vollständigen Farbumkehr, jede mit einstellbarer Stärke und Übergangszeit. Dieser Artikel beschreibt die Einstellungen, was jeder Effekt bewirkt und welche Kombinationen gut funktionieren.

Den Effekt aktivieren

1 Öffnen Sie die Seite im Bearbeitungsmodus und klicken Sie auf **Webpart bearbeiten**, um den Eigenschaftenbereich zu öffnen.
2 Schalten Sie in der Gruppe **Darstellung** den **Hover-Effekt** ein. Unterhalb des Schalters erscheinen drei weitere Steuerelemente.
3 Wählen Sie den Effekt in der Liste **Effekt**.
4 Stellen Sie die Stärke mit dem Schieberegler unter der Liste ein. Seine Beschriftung – **Prozentsatz (%)**, **Grad** oder **Pixel** – hängt vom Effekt ab.
5 Stellen Sie die **Dauer** des Übergangs ein, von 0 bis 5 Sekunden in Schritten von 0,1.

Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Kachel auf der Seite, um das Ergebnis zu sehen; die Einstellungen werden sofort angewendet.



Die Einstellungen des Hover-Effekts

Die neun Effekte

Die Effekte sind die Bildfilter des Browsers, angewendet auf die gesamte Kachel – Hintergrund, Symbol und Texte zusammen. Sie teilen sich danach, was ihre Stärke bedeutet, in zwei Gruppen.

Effekte, bei denen 100 % das Original ist. Niedrigere Werte verringern die Eigenschaft; die Kachel kehrt zum Normalzustand zurück, wenn der Mauszeiger sie verlässt.

Effekt	Bei niedrigeren Werten
Helligkeit	Die Kachel wird dunkler. 70–85 % ergibt einen klassischen „gedrückten" Look; 0 % ist Schwarz.
Kontrast	Die Farben flachen in Richtung Grau ab. 50 % ergibt eine weiche, verwaschene Kachel.
Sättigungsgrad	Die Farben verblassen in Richtung Grau, während die Helligkeit erhalten bleibt. 0 % ist eine monochrome Kachel.
Deckkraft	Die Kachel wird durchscheinend und die Seite scheint durch. 70–80 % ist dezent; 0 % lässt die Kachel verschwinden.

Effekte, bei denen 0 % das Original ist. Höhere Werte wenden mehr vom Effekt an.

Effekt	Bei höheren Werten
Graustufen	Die Farben werden entfernt; 100 % ist eine Schwarz-Weiß-Kachel.
Sepia	Die Kachel erhält einen warmen bräunlichen Ton; 100 % ist eine vollständig sepiagetönte Kachel.
Farbe invertieren	Die Farben werden umgekehrt; 100 % macht eine weiße Kachel schwarz und Blau zu Orange. 20–30 % ergibt eine spürbare, aber nicht störende Änderung.

Effekte mit anderen Einheiten.

Effekt	Einheit und Verhalten
Schatten drehen	Grad, 0–360. Verschiebt jede Farbe der Kachel entlang des Farbkreises: Bei 180° wird Blau zu Orange und Grün zu Magenta; 360° ist wieder das Original. Kleine Werte (15–30°) ergeben eine lebendige Verschiebung, die in der Familie der ursprünglichen Farbe bleibt.
Weichzeichnen	Pixel, 0–20. Macht die Kachel weicher; 1–2 px ist ein sanfter Fokuswechsel, ab 5 px wird der Titel unlesbar.



Die neun Effekte in typischer Stärke

Die Stärke jeder Einheit wird separat gemerkt: Ein Wechsel von **Helligkeit** bei 70 % zu **Schatten drehen** und zurück stellt die 70 % wieder her.

Dauer

Dauer ist die Zeit, die die Kachel braucht, um von ihrem normalen Aussehen zum Effekt zu wechseln – und wieder zurück, wenn der Mauszeiger sie verlässt. Bei 0 erfolgt der Wechsel sofort; 0,2–0,4 s fühlt sich reaktionsschnell an; alles über 1 s wirkt für eine Navigation träge. Der Übergang läuft in beide Richtungen, sodass eine Kachel nie „zurückschnappt".

Tastatur und Barrierefreiheit

Der Effekt wird nicht nur unter dem Mauszeiger angewendet, sondern auch, wenn eine Kachel den **Tastaturfokus** erhält, sodass Besucher, die mit der Tabulatortaste navigieren, dieselbe Rückmeldung erhalten wie Besucher mit einer Maus.

Wenn das Betriebssystem auf reduzierte Bewegung eingestellt ist – *Bewegung reduzieren* unter macOS und iOS, *Animationseffekte* aus unter Windows –, wird der Übergang übersprungen: Der Effekt erscheint weiterhin, aber sofort, ohne Animation.

Hinweis

Effekte werden pro Webpart festgelegt. Zwei Smart-Tiles-Webparts auf derselben Seite können unterschiedliche Effekte verwenden, oder eines von ihnen gar keinen.

Empfohlene Einstellungen

- **Standardwahl:** Helligkeit 80 %, Dauer 0,2 s. Funktioniert auf farbigen Kacheln, auf Fotos und in dunklen Designs.
- **Dezent, für monochrome Panels:** Kontrast 60 % oder Sättigungsgrad 40 %, Dauer 0,3 s. Die Kachel unter dem Mauszeiger wird weicher, ohne ihre Farbe zu ändern.
- **Verspielt:** Schatten drehen 20°, Dauer 0,4 s. Die Kachel wechselt zu einem benachbarten Farbton und zurück.
- **Fotokacheln:** Deckkraft 85 % oder Helligkeit 75 %; Weichzeichnen 1 px ergibt einen objektivähnlichen Fokuswechsel.
- **Vermeiden Sie** Farbe invertieren und Schatten drehen mit hohen Werten auf Kacheln mit Markenfarben – die Kachel unter dem Mauszeiger zeigt Farben, die nicht Ihre sind.

Warnung

Der Effekt verändert die gesamte Kachel, einschließlich des Textes. Prüfen Sie, ob der Titel bei der gewählten Stärke lesbar bleibt – Helligkeit unter 50 % oder Deckkraft unter 60 % macht weißen Text auf einer dunklen Kachel genau in dem Moment schwer lesbar, in dem der Besucher klicken will.

Tipp

Die übrigen Einstellungen der Gruppe **Darstellung** sind in KB10042. So fügen Sie das Smart-Tiles-Webpart hinzu und konfigurieren es beschrieben.

Weitere Informationen zum Produkt: *https://vitextra.com/de/products/smart-tiles*