ARTICLE DE LA BASE DE CONNAISSANCES

Comment configurer votre code PIN dans Password Vault

2026 © Vitextra SIA. Tous droits réservés.

Clause d'exclusion de responsabilité

Aux fins du présent Avis de non-responsabilité :

- La **Société** (désignée par « la Société », « Nous » ou « Notre » dans le présent Avis de non-responsabilité) désigne Vitextra SIA, Matīsa iela 61-25, Rīga, LV-1009, Latvia.
- Le **Document** désigne l'article de la base de connaissances.
- **Vous** désigne la personne physique qui accède au Document, ou la société ou autre entité juridique pour le compte de laquelle cette personne accède au Document ou l'utilise, selon le cas.
- Le **Site web** désigne Vitextra, accessible à l'adresse https://vitextra.com

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans le Document sont fournies à titre purement informatif et général.

La Société décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions dans le contenu du Document.

En aucun cas la Société ne pourra être tenue responsable de dommages spéciaux, directs, indirects, consécutifs ou accessoires, ni de quelque dommage que ce soit, que ce soit dans le cadre d'une action contractuelle, d'une action en négligence ou d'une autre action délictuelle, résultant de l'utilisation du contenu du Document ou en lien avec celle-ci. La Société se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier le contenu du Document à tout moment et sans préavis.

Avis de non-responsabilité relatif aux erreurs et omissions

Les informations fournies dans le Document sont destinées uniquement à une orientation générale sur des sujets d'intérêt. Par conséquent, des erreurs peuvent survenir, même si la Société prend toutes les précautions pour que le contenu du Document soit à jour et exact. En outre, compte tenu de l'évolution des lois, règles et réglementations, les informations contenues dans le Document peuvent comporter des retards, des omissions ou des inexactitudes.

La Société n'est responsable ni des erreurs ou omissions, ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations.

Avis de non-responsabilité relatif à l'usage équitable

La Société peut utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur que le titulaire des droits n'a pas expressément autorisés. La Société met ces contenus à disposition à des fins de critique, de commentaire, de reportage d'actualité, d'enseignement, d'étude ou de recherche.

La Société estime que cela constitue un « usage équitable » (« fair use ») de ces contenus protégés par le droit d'auteur, au sens de la Section 107 de la loi américaine sur le droit d'auteur (United States Copyright Act).

Si Vous souhaitez utiliser des contenus protégés par le droit d'auteur issus du Document pour Vos propres besoins, au-delà de l'usage équitable, Vous devez obtenir l'autorisation du titulaire des droits d'auteur.

Avis de non-responsabilité « Utilisation à Vos propres risques »

Toutes les informations du Document sont fournies « en l'état », sans garantie d'exhaustivité, d'exactitude, d'actualité ni des résultats obtenus par l'utilisation de ces informations, et sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de performance, de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier.

La Société ne sera responsable ni envers Vous ni envers quiconque de toute décision prise ou de toute action entreprise sur la base des informations fournies dans le Document, ni de tout dommage consécutif, spécial ou similaire, même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages.

Nous contacter

Si Vous avez des questions concernant le présent Avis de non-responsabilité, Vous pouvez Nous contacter par e-mail : support@vitextra.com.

Table des matières

Avant de commencer 4

Quand l'écran Configurer le code PIN apparaît 4

Choisir un code PIN 5

Définir le code PIN 5

Et ensuite 6

Si vous oubliez votre code PIN 6

Avant de commencer

Password Vault est un gestionnaire de mots de passe personnel pour SharePoint Online et Microsoft Teams. Chaque utilisateur dispose de son propre coffre-fort, enregistré sous forme de fichier chiffré dans le dossier d'application de son propre OneDrive. Avant de pouvoir enregistrer la première entrée, vous protégez le coffre-fort par un **code PIN** — un code d'exactement quatre chiffres que vous saisissez pour ouvrir (déverrouiller) le coffre-fort. Tant que le coffre-fort est déverrouillé, vous pouvez afficher et copier les mots de passe, ajouter, modifier et supprimer des entrées et changer le code PIN sans le saisir à nouveau.

Vous configurez le code PIN une seule fois. Le même coffre-fort, et donc le même code PIN, est utilisé sur toutes les pages SharePoint, tous les sites et tous les onglets ou applications personnelles Microsoft Teams où le composant WebPart Password Vault est placé.

Pour accéder à la configuration du code PIN, vous avez besoin :

- d'une page ou d'un onglet Teams contenant le composant WebPart Password Vault (voir KB10438. Comment ajouter le composant WebPart Password Vault à une page et créer votre coffre-fort) ;
- d'un OneDrive dans votre locataire Microsoft 365 — le fichier du coffre-fort y est créé ;
- de l'autorisation Microsoft Graph **Files.ReadWrite.AppFolder** approuvée par un administrateur (voir KB10454. Autorisation Microsoft Graph Files.ReadWrite.AppFolder : pourquoi Password Vault en a besoin et comment l'approuver et KB10360. Comment approuver les autorisations d'API Microsoft Graph pour les solutions Vitextra dans le Centre d'administration SharePoint).

Si le composant WebPart affiche *Désolé, nous avons rencontré un problème. Veuillez actualiser la page, puis réessayer.* à la place de l'écran de configuration, voir KB10459. Pourquoi Password Vault ne se charge pas : « Nous avons rencontré un problème » et erreurs d'autorisation.

Quand l'écran Configurer le code PIN apparaît

Le composant WebPart affiche l'écran **Configurer le code PIN** dans deux situations :

- **La première fois que vous ouvrez Password Vault.** Le composant WebPart ne trouve aucun fichier de coffre-fort dans votre OneDrive, en crée automatiquement un vide et vous demande un code PIN.
- **Après la réinitialisation du coffre-fort.** Lorsqu'un code PIN erroné est saisi cinq fois de suite, le coffre-fort est bloqué et ne peut plus qu'être réinitialisé ; la

réinitialisation efface toutes les entrées et le code PIN, et vous recommencez à partir de cet écran (voir KB10455. Tentatives de code PIN incorrect dans Password Vault : que se passe-t-il après cinq échecs).

L'écran contient :

- l'en-tête **Configurer le code PIN** et le texte *Entrez votre code PIN pour générer la clé secrète principale. Une fois le code PIN créé, vous pouvez le modifier à tout moment.* ;
- quatre cases, une pour chaque chiffre ;
- le bouton **Enregistrer** ;
- la note de bas de page *Si vous oubliez votre code PIN, il sera impossible d'accéder aux données.*

Choisir un code PIN

Le code PIN se compose d'exactement quatre chiffres (0–9) ; les lettres et les autres caractères ne peuvent pas être saisis dans les cases. Comme il est court, choisissez-le avec soin :

- **Évitez les combinaisons évidentes** telles que `1234`, `0000`, `1111`, `2580` ou une année de naissance — ce sont les premières que n'importe qui essaierait.
- **Ne réutilisez pas un code PIN que vous utilisez ailleurs**, par exemple pour une carte bancaire ou un téléphone.
- **Choisissez un code dont vous vous souviendrez.** Il n'existe aucune fonction « code PIN oublié » (voir ci-dessous).
- **Faites attention à qui vous regarde.** Les chiffres sont affichés dans les cases pendant la saisie ; ils ne sont pas masqués.

Remarque

Le code PIN contrôle l'accès à vos entrées dans le composant WebPart, et la limite de cinq tentatives le protège contre les essais au hasard. Le fichier du coffre-fort lui-même reste dans votre OneDrive et est protégé par le contrôle d'accès de Microsoft 365, comme tout autre fichier qui s'y trouve. La façon dont le code PIN, le chiffrement et le stockage fonctionnent ensemble est expliquée dans KB10452. Comment Password Vault protège vos données : chiffrement, code PIN et stockage.

Définir le code PIN

1 Ouvrez la page ou l'onglet Teams contenant le composant WebPart Password Vault. L'écran **Configurer le code PIN** apparaît et le curseur se trouve déjà dans la première case.
2 Saisissez quatre chiffres. Le curseur passe automatiquement à la case suivante.

3 Vérifiez les chiffres et cliquez sur **Enregistrer**. Le bouton ne devient disponible qu'une fois les quatre cases remplies.

Lorsque vous cliquez sur **Enregistrer**, le composant WebPart dérive la clé de chiffrement de votre code PIN dans le navigateur. La clé n'est stockée nulle part : elle n'existe que dans la mémoire de la page ouverte tant que le coffre-fort est déverrouillé. Ni le code PIN ni son hachage ne sont stockés ; le fichier du coffre-fort ne contient qu'un sel aléatoire et une valeur de contrôle qui sert à vérifier le code PIN par la suite.

Si le code PIN ne peut pas être enregistré, l'écran **Configurer le code PIN** reste affiché avec la barre d'erreur rouge *Désolé, nous avons rencontré un problème. Veuillez actualiser la page, puis réessayer.*

Et ensuite

Une fois le code PIN enregistré :

- le coffre-fort est prêt et **déverrouillé** : vous pouvez ajouter des entrées immédiatement sans saisir à nouveau le code PIN ;
- la liste affiche *Il n'y a aucun élément dans la liste.* jusqu'à ce que vous créiez la première entrée avec **Nouvel élément** (voir KB10443. Comment ajouter, modifier et supprimer des entrées dans Password Vault) ;
- le coffre-fort **se verrouille à nouveau** après 5 minutes sans aucun clic ni aucune frappe de touche dans le composant WebPart, ainsi qu'à chaque rechargement de la page. La liste des entrées est alors masquée et le composant WebPart affiche à sa place l'invite **Entrez le code PIN** ; vous saisissez le code PIN une seule fois pour rouvrir le coffre-fort (voir KB10451. Verrouillage automatique : quand Password Vault demande à nouveau le code PIN) ;
- un code PIN erroné affiche *Le code PIN est incorrect* et le nombre de tentatives restantes. Après cinq codes PIN erronés de suite, le coffre-fort est bloqué et ne peut plus qu'être réinitialisé, ce qui supprime toutes les entrées.

Vous pouvez changer le code PIN à tout moment avec le bouton d'engrenage **Configuration** → **Changer le code PIN** ; vos entrées sont conservées. La procédure est décrite dans KB10450. Comment changer votre code PIN dans Password Vault.

Si vous oubliez votre code PIN

Avertissement

Un code PIN oublié ne peut être ni récupéré ni réinitialisé — ni par vous, ni par votre administrateur, ni par Vitextra, qui ne stocke aucune donnée de votre coffre-fort. La seule façon d'utiliser à nouveau Password Vault est de réinitialiser le coffre-fort, et la réinitialisation supprime **toutes** vos entrées. Conservez le code PIN en lieu sûr, et conservez aussi vos identifiants importants à un autre endroit approuvé par votre organisation.

Les options dont vous disposez sont décrites dans KB10460. J'ai oublié mon code PIN dans Password Vault : quelles sont mes options ?.

Conseil

Vous découvrez Password Vault ? KB10441. Password Vault : guide rapide pour les utilisateurs finaux vous guide dans l'utilisation quotidienne, et KB10455. Tentatives de code PIN incorrect dans Password Vault : que se passe-t-il après cinq échecs explique comment le compteur de tentatives fonctionne d'un appareil à l'autre.